

Frühere ArchicAD Versionen (5.0, 5.1, 6.0 oder 6.5) ARBEITEN NICHT mit dem neuen ArchicAD 7.0 Dongle. Für Anwender, die von ArchicAD 6.0 und ArchicAD 6.5 upgraden, liefern wir eine Möglichkeit, damit Sie die ältere Version mit dem neuen Dongle weiterhin benutzen können. Dies soll vor allem zur Fertigstellung laufender Projekte dienen.

1. Legen Sie die ArchicAD 8.x CD ein.
2. Öffnen Sie den Ordner „Support“.
3. Gehen Sie in den Ordner „ArchicAD 6.5“.
4. Kopieren Sie sich die Dateien

ArchicAD 6.5, ArchicAD Resources 1,
WIBUKEY.ini, ArchicAD Resources 2,
DGLib, QuickTime for ArchicAD,
GSBaseLib,

in den Ordner ArchicAD 6.5 auf Ihrer Festplatte. Geben Sie dabei an, dass bestehende Dateien überschrieben werden sollen.

5. Starten Sie ihren Rechner neu.

Auszug aus dem „Bitte zuerst lesen!“, das sich im ArchicAD 8.x Ordner auf Ihrer Festplatte befindet!

Datenkompatibilität

ArchicAD 8.x ist teilweise kompatibel zu ArchicAD 6.0, 6.5, 7.0, aber auf keinen Fall zu ArchicAD 5.1 oder früheren Versionen. Bitte lesen Sie dazu weiter.

Projektarchive in früheren Formaten

Sie können aus der Version ArchicAD 8.x im Format 6.0, 6.5, 7.0 sichern. Anwender, die mit ArchicAD 5.0 oder 5.1 Archiven arbeiten möchten, können dazwischen liegende ArchicAD-Versionen (6.0, 6.5, 7.0) als Zwischenschritt verwenden.

ArchicAD 8.1 bietet mit Einschränkungen Rückwärtskompatibilität bis ArchicAD 6.0: Alle Informationen, die auf neuen Funktionen und Methoden basieren werden in älteren Versionen verloren gehen. Beim Öffnen von Dateien, die mit ArchicAD 5 oder neuer erstellt wurden, gibt es keine Einschränkungen.

Warnung!

Wir empfehlen dringend, alle Projekten, die mit früheren ArchicAD-Versionen erstellt worden sind, jeweils als Archivdatei (.pla) zu archivieren. Verwenden Sie ein Projekt erst dann in ArchicAD 8.x, wenn Sie es zuvor archiviert und an einer sicheren Stelle verwahrt haben.



GSHELP SUPPORT UND SERVICE

MEHR INFORMATIONEN ZU UNSEREN HOTLINE-ZEITEN UND NUMMERN FINDEN SIE UNTER:
WWW.GSHELP.DE