


Lizenzen ausleihen mit CodeMeter

Unter den folgenden Bedingungen können Sie eine Lizenz ausleihen:

- ArchiCAD läuft auf Ihrem Computer mit einer Lizenz von einem CodeMeter NET Key
- Der CodeMeter NET Key enthält ausleihbare Lizenzen für ArchiCAD, EcoDesigner und/oder HKLSE-Modeller

Der Ausleihprozess läuft wie folgt ab:


1. Wenn Sie an einem ArchiCAD Projekt arbeiten, sichern Sie dieses bitte, bevor Sie eine Lizenz ausleihen
2. Klicken Sie im ArchiCAD Hilfe-Menü auf *Lizenzinformationen*
3. In den Lizenzinformationen werden die relevanten installierten Produkte mit Namen und Lizenz aufgeführt. Im unteren Fenster stehen weitere Informationen. Eine Lizenz kann nur ausgeliehen werden, wenn als Lizenz „CodeMeter“ angezeigt wird.



4. Klicken Sie auf *Lizenz ausleihen*. Jetzt untersucht das Programm, ob Ihr Rechner bereits eine inaktive Lizenz in Form einer Software-Lizenzdatei besitzt.
5. Falls keine inaktive Lizenz gefunden wurde, erscheint diese Meldung





6. Sie müssen nun eine sogenannte „inaktive Lizenz“ mit einem Klick über eine Internet-Verbindung zu Graphisoft bestellen. Dazu müssen Sie nur auf *Verbinden* klicken. Diese Aktion muss für jeden Rechner einmal durchgeführt werden.



7. Sobald die Lizenz erfolgreich ausgeliehen wurde, erscheint diese Meldung:



8. In den Lizenzinformationen steht nun hinter dem Produkt Lizenz zurückgeben. Klicken Sie darauf, wenn Sie die Lizenz vorab an den CodeMeter-Dongle zurückgeben möchten.



Das Ablaufdatum der ausgeliehenen Lizenz wird in den Produktinformationen angezeigt. Falls die Lizenz abläuft, bevor Sie sie manuell zurückgeben, wird sie automatisch wieder zurück geschrieben und verfällt auf Ihrem Rechner.

Hinweis:

Falls Ihr lokaler Computer kaputt gehen sollte, gibt es keine Möglichkeit, die Lizenz auf dem Netzwerk-CodeMeter vorab wieder herzustellen (zurückgeben), bevor sie automatisch verfällt.

Aktivieren eine EcoDesigner/HKLSE-Modeller-Lizenz

Falls auf sich auf Ihrem Netzwerkdongle weniger Lizenzen von EcoDesigner und HKLSE-Modeller befinden, startet ArchiCAD zuerst, ohne sich eine Lizenz davon zu nehmen (obwohl es installiert ist). Wenn Sie eines der Zusatzprogramme benötigen, müssen Sie die Lizenz erst aktivieren (Beim Start des EcoDesigners wird die Lizenz automatisch aktiviert).

In den Lizenzinformationen wird die Lizenz des Programms mit „Deaktiviert“ angegeben. Klicken Sie auf Aktivieren, um eine Lizenz des Programms zu aktivieren und die volle Funktionalität nutzen zu können.




Informationen für CAD-Manager/Administratoren


CodeMeter-Netzwerk aktivieren

So aktivieren Sie das CodeMeter NET Licence Network:

1. Starten Sie das CodeMeter Control Center (Win: Start>CodeMeter>CodeMter Control Center, Mac: Programme > CodeMeter)
2. Klicken Sie auf den Knopf *WebAdmin* (unten rechts)



3. Gehen Sie im WebAdmin auf die Seite *Einstellungen > Netzwerk*



4. Aktivieren Sie die Checkbox *Starte als Server*


Empfehlungen zur Verwaltung des Ausleihprozesses

- Die ausleihbaren Lizenzen sollten sich alle auf einem CodeMeter NET Key befinden.
- Bewegen/Stecken Sie den CodeMeter NET Key nicht um. Vor allem nicht, wenn eine Lizen ausgeliehen wurde. Der NET Key muss sich am selben Platz befinden, um die Lizenz richtig zurückzugeben.
- Benennen Sie den Server nicht um, wenn Sie ein DNS Server Netzwerk benutzen. Der Server muss seinen Namen behalten, damit ausgeliehene Lizenzen richtig zurückgegeben werden können.
- Eine ausgeliehene Lizenz soll nicht auf dem Rechner betrieben werden, an dem der CodeMeter NET Key steckt.

- Falls Sie kein DNS Server Netzwerk einsetzen, muss der Server mit dem CodeMeter NET Key eine fixe lokale IP-Adresse besitzen. Ändern Sie die IP-Adresse nicht, sonst können die ausgeliehenen Lizenzen nicht mehr zurückgegeben werden.

Ausleihzeit ändern

Das Ablaufdatum einer ausgeliehenen Lizen können Sie in den Lizenzinformationen im Hilfe-Menü einsehen. Auch beim Start einer ArchiCAD-Instanz mit einer ausgeliehenen Lizenz erscheint eine Meldung.



Standardmäßig ist die Ausleihzeit für ein GRAPHISOFT-Produkt auf 30 Tage festgelegt. Der Administrator kann im WebAdmin Interface des CodeMeters unter *Einstellungen > Lizenzausleihe* die Zeit ändern (nur kürzer als 30 Tage, nicht länger). Geben Sie den gewünschten Wert für die maximale Ausleihzeit in Minuten ein und überschreiben Sie die spezifischen Einstellungen.




Zusammenfassung der Empfehlungen

- Vereinigen Sie die Lizenzen auf einem CodeMeter NET Key.
- Verwenden Sie nur einen CodeMeter Key im Netzwerk. Wenn Sie mehrere verwenden, müssen die CodeMeter an unterschiedlichen Servern stecken.
- Ziehen Sie den CodeMeter NET Key nicht vom Rechner ab, vor allem nicht, wenn Lizenzen ausgeliehen wurden.
- Benennen Sie den Server, an dem der CodeMeter NET Key steckt, nicht um.
- Deinstallieren Sie den WIBU-Key Treiber nicht, um Kompatibilität mit anderen Produkten nicht zu gefährden

Lizenzdatei erstellen ohne Internetverbindung


Wenn Ihr Computer keine Internetverbindung besitzt, Sie aber Lizenzen ausleihen möchten, können Sie diese Dateien auch auf einem anderen Rechner erstellen.

Wenn Sie das erste Mal eine Lizenz ausleihen möchten, erscheint diese Warnung:




Sie müssen nun eine sogenannte „inaktive Lizenz“ bestellen. Wenn Sie nicht mit dem Internet verbunden sind, müssen Sie auf *Anfrage erstellen* klicken.


Es erscheint diese Dialogbox, in der Sie wieder auf *Anfrage erstellen* klicken.



Sie werden nun aufgefordert, eine Lizenzanfrage Datei zu sichern (z.B. auf einem USB-Stick). Suchen Sie den Speicherort und klicken Sie auf *Sichern*.



Die Lizenzanfrage wird erstellt und Sie erhalten folgende Meldung. Klicken Sie auf **OK**.




Begeben Sie sich nun zu einem Computer mit Internetverbindung. Starten Sie den Browser und gehen auf die Seite <http://licenserequest.graphisoft.com>

Klicken Sie auf *Datei auswählen* und suchen Sie die vorher gesicherte Zip-Datei



Klicken Sie auf *Lizenzanfrage hochladen*.


Es erscheint danach dieser Datei-herunterladen-Dialog. Klicken Sie auf *Sichern*, um die neue Lizenzdatei zu sichern (z.B. USB-Stick).




Kehren Sie wieder zum ersten Computer zurück.

Gehen Sie in das *ArchiCAD Hilfe-Menü* > *Lizenzinformationen* und klicken Sie wieder auf *Lizenz ausleihen*.

Es erscheint wieder der Dialog, dass Sie eine ungenügende Lizen besitzen. Klicken Sie auf *Anfrage erstellen*.



Da Sie jetzt im Besitz einer Lizen sind, klicken Sie im nächsten Fenster auf *Anfrage importieren*.



Suchen Sie die aktualisierte Lizenzdatei. Die Dateieindung lautetet .WIBUCMRAU. Klicken Sie auf *Öffnen*. Die Lizenz wird importiert.



Hinweis:

Dieser Prozess zur Erstellung der inaktiven Lizenz über das Internet ist für jeden Rechner nur einmal nötig. Somit können ab jetzt Lizenzen ausgeliehen und zurück gegeben werden.