

Lizenzen von WIBU-Key auf CodeMeter übertragen

Dieses Dokument erklärt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie von einem grünen WIBU-Key auf einen CodeMeter wechseln. Im Endeffekt müssen Sie zuerst die Lizenzen vom WIBU-Key löschen und diese dann auf den leeren CodeMeter übertragen, den Sie von GRAPHISOFT erhalten haben.

Zur Übertragung der Lizenzen benötigen Sie einen Computer mit Internetanschluss und zwei freien USB-Anschlüssen sowie einen Internet-Browser.

1. Installieren Sie zuerst den CodeMeter Dongletreiber von dieser Seite:
<http://www.graphisoft.com/support/archicad/downloads/WIBU.html>
2. Starten Sie den Computer neu
3. Stecken Sie den WIBU-Key an den Computer
4. Öffnen Sie den Browser und gehen Sie zur Seite <https://upgrade.graphisoft.com/>
5. Klicken Sie auf das Bild des grünen WIBU-Keys und lassen Sie die Seite die Dongledaten einlesen (ggf. das Zertifikat akzeptieren)



6. Der Dongle wird erkannt und angezeigt. Falls er nicht sofort mit seinen Daten angezeigt wird, klicken Sie bitte auf **Dongle prüfen**.



7. Klicken Sie nun auf **Ausgewählten Dongle updaten/laden>>**

8. Es öffnet sich ein Assistent, der Sie durch den weiteren Vorgang leitet. Stecken Sie nun den CodeMeter an den Computer und klicken Sie auf **Check CodeMeter Key**. Es kann unter Umständen kurz dauern, bis der Computer den CodeMeter an dem USB-Anschluss gefunden und installiert hat.

Hardware Replacement from WibuKey to CodeMeter Key.

You have started a hardware replacement process, please follow the below instructions.

Keyplugs involved in the process:
WibuKey: 10-6033652
CodeMeter Key: 2-1500830

Step 0: Please attach the WibuKey: 10-6033652  

Keyplug number:10-6033652
Anschlußtyp (Port):USB
Produkt-Code:AC-13_GER-NNNU-05
Produktname:ArchiCAD 13 für TeamWork
Produkttyp:Deutsch Not for Resale-Version
Lizenztyp:Netzwerklicenz für 5 Benutzer

Step 1: Please attach the CodeMeter Key: 2-1500830  

Step 2: Please attach the WibuKey: 10-6033652 

Step 3: Please attach the CodeMeter Key: 2-1500830 

9. Sobald der CodeMeter mit der richtigen Seriennummer gefunden wurde, können Sie nun die Lizenzen vom WIBU-Key löschen, indem Sie auf **Erase Wibukey** klicken.

Hardware Replacement from WibuKey to CodeMeter Key.

You have started a hardware replacement process, please follow the below instructions.

Keyplugs involved in the process:
WibuKey: 10-6033652
CodeMeter Key: 2-1500830

Step 0: Please attach the WibuKey: 10-6033652  

Keyplug number:10-6033652
Anschlußtyp (Port):USB
Produkt-Code:AC-13_GER-NNNU-05
Produktname:ArchiCAD 13 für TeamWork
Produkttyp:Deutsch Not for Resale-Version
Lizenztyp:Netzwerklicenz für 5 Benutzer

Step 1: Please attach the CodeMeter Key: 2-1500830  

Step 2: Please attach the WibuKey: 10-6033652  

Step 3: Please attach the CodeMeter Key: 2-1500830 

10. Laden Sie nun die Lizenzen auf den CodeMeter, indem Sie auf **Load CodeMeter Key** klicken.

Hardware Replacement from WibuKey to CodeMeter Key.

You have started a hardware replacement process, please follow the below instructions.

Keyplugs involved in the process:
WibuKey: 10-6033652
CodeMeter Key: 2-1500830

Step 0: Please attach the WibuKey: 10-6033652  

Step 1: Please attach the CodeMeter Key: 2-1500830  

Step 2: Please attach the WibuKey: 10-6033652  

Step 3: Please attach the CodeMeter Key: 2-1500830  

11. Die Seite wechselt. Wählen Sie den CodeMeter in der Liste aus und klicken Sie auf **Check Keyplug**.




12. Die Seite zeigt Ihnen an, dass der CodeMeter leer ist. Klicken Sie nun auf **Upgrade/Load Selected Keyplug >>**.




13. Klicken Sie auf **Upgrade Keyplug**, um den CodeMeter zu laden.



14. Klicken Sie auf **OK**.



15. Der CodeMeter wurde nun mit den ArchiCAD Lizenzen aufgeladen. Sie sehen das Ergebnis in der Liste.



16. Wenn Sie GRAPHISOFT Add-Ons wie EcoDesigner oder HKLSE-Modeller besitzen, müssen Sie die Schritte wiederholen, um den CodeMeter mit den jeweiligen Lizenzen aufzuladen.

Hinweis:

Bitte schicken Sie den leeren grünen WIBU-Key an Graphisoft zurück. Vielen Dank.